

Configuration des comptes d'e-mail dans le réseau FM Telecom.

Pour assurer le transport des emails sur Internet, il existe deux services, un pour envoyer, le SMTP, et un autre pour recevoir, le POP.

Le réseau FM Telecom dispose d'un serveur SMTP universel. Pour envoyer un e-mail, votre logiciel demande une autorisation au serveur d'envoi, puis le serveur prend en charge vos données pour les acheminer au serveur POP de votre correspondant.

Configuration des comptes

Nous avons choisi pour exemple Outlook Express, mais tous les logiciels fonctionnent !



Démarrez votre logiciel Outlook Express et choisissez l'option **'Compte'** dans le Menu **'Outils'** Puis vous sélectionnez soit :

une adresse qui existe déjà

ou

sélectionnez 'Ajouter' pour créer un nouveau compte.



Si votre adresse n'est pas une adresse de chez FM Telecom :

saisissez le serveur POP de votre fournisseur (ici free) dans le champ Courrier entrant (POP3) :

puis 'smtp.fmtelecom.net' dans Courrier sortant (SMTP).



Si votre adresse est une adresse de chez FM Telecom :

saisissez le serveur 'pop.fmtelecom.net' puis 'smtp.fmtelecom.net' dans 'Courrier sortant' (SMTP).

tch	💼 Propriétés de	<u>? ×</u>
	Général Serveurs Connexion Sécurité Avancé	message.
	Informations sur le serveur	stuce du j
<u>55a</u>	Mon serveur de messagerie pour courrier entrant est un se POP3	rveur pus recherc ovenant de scussion sp
	Courrier entrant (POP3) : pop.free.fr	electionnez
npt	Courrier sortant (SMTP) : smtp.fmtelecom.net	?×
Tou	Serveur de messagerie pour courrier entrant	, , ,
Co	Nom du compte : email@free.fr	rimer
2	Mot de passe :	
	Mémoriser le mot de passe Connexion utilisant l'authentification par mot de passe s Serveur de messagerie pour courrier sortant	sécurisé
	Mon serveur requiert une authentification Paramèt	res
•		ordre
	OK Annuler	Appliquer ner
es pe	rsonnes	

Cochez maintenant la case **'Mon serveur requiert une athentification** et cliquez **'Paramètres''** pour accèder à la dernière étape !

Renseignez le Nom du compte et le Mot de passe :

Votre fournisseur d'accès ou FM Telecom vous ont communiqué ces informations.

Informations d'ouvertu	re de session	
C Utiliser des para messagerie pou	mètres identiques à ceux du serveur de r courrier entrant	
Ouvrir la session	n en utilisant	
Nom du compte :	votre-email@fmtelecom.net	
Mot de passe :	mot de passe	
	Mémoriser le mot de passe	
	ant l'authentification par mot de passe sécurisé	

Si votre adresse n'est pas une adresse de chez FM Telecom :

saisissez les identifiants que vous nous avons communiqués. Dans le doute, appelez la HOT LINE au 0557800311



Si votre adresse est une adresse de chez FM Telecom :

saisissez votre email complet (avec le @fmtelecom.net) et le mot de passe de votre compte email que nous vous avons communiqué.

Cliquez sur 'OK' pour finir l'opération.

Pour toute information supplémentaire, Appelez la HOT LINE au

